

Instrukcja została opracowana dla aktualnej wersji oprogramowania *aplikacja dostępowa neostrada tp* dołączanej do zestawów instalacyjnych neostrada tp. W przypadku braku prezentowanych opcji konfiguracji należy pobrać i zainstalować nową wersję oprogramowania. Aplikacja jest dostępna pod adresem : http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/obsługa_klienta/pomoc_tech/internet/neo_pobr/

(pobierz i zainstaluj jeżeli korzystasz z adaptera Wi-Fi w Windows 98/98SE/Me/2000)



Sterowniki do SpeedTouch 510/516 (tylko bridge)

- [PPPoE dla Windows 95/98/98SE/Me/2000](#)
(tylko dla trybu bridge w systemach starszych od Windows XP)



Sterowniki do Sagem F@st 1400W

- [USB dla Windows 98/98SE/Me/2000/XP](#)
- [Wi-Fi dla Windows 98/98SE/Me/2000/XP](#)



liveplug


- [Aplikacja narzędziowa liveplug tp](#)
(niezbędna jeżeli posiadasz więcej niż jeden zestaw liveplug tp)




neostrada tp

- [Aplikacja dostępowa neostrada tp](#)
(do nawiązywania połączenia dla modemów USB)


1. Po uruchomieniu aplikacji dostępowej pojawia się ekran główny, w którym kliknij przycisk **konfiguracja**, aby wybrać kolejne ustawienia.



2. W oknie **konfiguracja** w menu po lewej stronie kliknij znak **+** zakładki **Poczta**. Z listy rozwijalnej wybierz opcję **Zaawansowane**. Po prawej stronie okna konfiguracja odznacz **Automatyczna konfiguracja konta e-mail** (tak aby okienko pozostało puste) i kliknij **Zachowaj**



3. Z głównego ekranu aplikacji dostępowej neostrada tp kliknij przycisk **poczta**.



Spowoduje to uruchomienie programu pocztowego, w którym powinieneś zmienić ustawienia portu poczty wychodzącej (SMTP) na port **587** i zapisać zmiany. Instrukcje konfiguracji dla poszczególnych programów pocztowych znajdują się pod adresem:

http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/obsługa_klienta/pomoc_tech/internet/hosting/konf_poczty/